1. Installation des pré-requis.

Les instructions suivantes ont été testé sous Debian 10

Update des listes et upgrade des dépendances

apt update && apt upgrade -y

Installation des pré-requis,

Apache:

apt install -y apache2 libapache2-mod-perl2

PHP (modifier la version PHP à la plus récentes disponible, ici c èst la version 7.3) : apt install -y php7.3 php7.3-{zip,gd,curl,mbstring,soap,xml,mysql} libapache2-mod-php7.3

Utilitaires secondaires

apt install -y make sudo tar unzip build-essential

Perl et ses module:

apt install -y perl libxml-simple-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libapache-dbi-perl libnet-ipperl libsoap-lite-perl libarchive-zip-perl

cpan XML::Simple Compress::Zlib DBI DBD::mysql Apache::DBI Net::IP SOAP::Lite _Mojolicious::Lite Plack::Handler Archive::Zip YAML XML::Entities Switch_____

MariaDB (MySQL plus récent)

apt install -y mariadb-server mariadb-common mariadb-client

systemctl enable mariadb

systemctl start mariadb

2. Installations d OCS Inventory.

<u>Télécharger OCS Inventory :</u>

wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.9/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.tar.gz

Décompresser l'archive :

tar -xvsf OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.tar.gz rm OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.tar.gz cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.9

Ajoutez les permissions puis exécuter le script :

chmod +x setup.sh ./setup.sh

Suivez les instructions du script, si vous rencontrez une erreur elles seront noté dans le fichier log "ocs_server_setup.log" qui se trouve dans le même répertoire. Redémarrez Apache :

systemctl restart apache2

3. Mise en place d'une base de donnée.

Mise en place d une base de donnée si elle se trouve sur le même serveur. (Si sur un serveur différent voir plus bas)

Lancer MariaDB en se connectant en root (ou un autre utilisateur ayant les permissions nécessaire)

mysql -u root

Créez la base de donnée pour OCS Inventory :

CREATE DATABASE ocsweb;

<u>Créez l'utilisateur pour cette base de donnée :</u>

CREATE USER 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

Ajoutez les permissions de l'utilisateur à la base créé précédemment :

GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Appliquez les modifications :

FLUSH PRIVILEGES;

Vous pouvez quitter MariaDB:

EXIT;

Mise en place d une base de donnée si elle se trouve sur un serveur distant.

Lancer MariaDB en se connectant en root (ou un autre utilisateur ayant les permissions nécessaire)

mysql -u root

Créez la base de donnée pour OCS Inventory :

CREATE DATABASE ocsweb;

Lorsque vous utilisez deux serveurs séparé il faut créer deux utilisateurs :

CREATE USER 'ocs'@'IPDuServeurDeComminucation' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'; CREATE USER 'ocs'@'IPDuServeurDeLadministrationConsole' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

Ajoutez les permissions pour accéder à la base de donnée précédemment créé :

GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'IPDuServeurDeComminucation' WITH GRANT OPTION;

GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'IPDuServeurDeLadministrationConsol e' WITH GRANT OPTION;

Appliquez les modifications :

FLUSH PRIVILEGES;

Vous pouvez quitter MariaDB:

EXIT;

Il faut maintenant modifier la configuration de ocsinventory pour lui indiquer l'ip du serveur de base de donnée.

Le fichier à éditer : /etc/apache2/conf-avaible/z-ocsinventory-server.conf Ligne à modifier : PerlSetEnv OCS_DB_HOST IPDuServeurDeBaseDeDonnée

Activez la configuration :

_a2enmod z-ocsinventory-server.conf

Redémarrez Apache:

systemctl restart apache2

Il faut aussi indiquer l'ip dans ce fichier : /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports /dbconfig.inc.php

à la ligne :

\$_SESSION["SERVEUR_SQL"]="IPDuServeurDeBaseDeDonnée";

4. Mise en place de l'interface.

Maintenant il faut lier la configuration apache au site :


cp /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Rechargez apache:

systemctl apache2 reload

Lancez un navigateur et allez à l'adresse de votre serveur suivi de /ocsreports

OCS-NG Inventory Installation



Rentrez les informations pour qu DCS puisse communiquer avec la base de donnée.



Une fois l'installation terminé vous aurez cette fenêtre.



Par défaut l'utilisateur et le mot de passe est admin


5. Sécuriser l'installation d'DCS

Supprimer I installateur le fichier install.php car il permet d installer OCS:

rm /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php

Changez l'administrateur par défaut car celui-ci est simplement admin/admin

Désactiver l'affichage des warnings depuis le menu de configuration d OCS :



Sécuriser Apache2 et PHP en masquant l'affichage d'information : Dans le fichier /etc/apache2/conf-enabled/security.conf Modifiez ces lignes :

ServerTokens Prod ServerSignature Off

Et dans le fichier /etc/php/[VERSION DE PHP/apache2/php.ini

expose_php = Off